

附件 C. 動物房管理範例

MA3029A 養殖室日常管理

(1) Daily

- 進行任何接觸到魚缸的動作前，確保手部清潔
- 使用鹽度計測量各魚缸海水比重，加入適量已曝氣淡水調整海水比重至 1.022-1.024(可參考缸壁上膠帶標示之水位線)
- 清點各缸魚隻數目並觀察每隻魚健康狀態(行為、活動力、反應)
- 檢查各缸過濾、蛋白機運作是否正常
- 檢查冷氣機運作是否正常
- 使用過的任何用具確實清洗、晾乾後歸位

(2) Once every two days

- 掃地後拖地
- 餵魚：於黃昏時間，退冰適量蝦子後，剪去額角和螯足，依照各魚隻適合之餌料大小選擇蝦子並投餵(絲鰭圓天竺鯛不適用此項，見下一事項)

▲ 務必確定餵食的蝦子皆被攝食，不可有殘餌

- 餵食絲鰭圓天竺鯛：於黃昏時間，退冰適量赤尾青蝦或豐年蝦，以滴管吸取後緩緩注入缸中餵食

(3) Once every three days

- 蛋白機換缸

(大蛋白機順序：2→3→9)

(中蛋白機順序：0→1→7&8)

(小蛋白機順序：5→6)

(4) Weekly

- 星期一時，依各缸大小，將適量硝化菌倒至小量杯後，均勻倒入過濾槽內

魚缸代號	0	1	2	3	4	5	6	7&8	9	10	11
硝化菌量(ml)	1.9	1.9	1.9	1.9	0.4	1.0	0.6	1.7	2.0	1.0	0.6

(硝化菌：海水=1ml：40L)

- 用菜瓜布刷洗缸壁，除去藻類

(5) Once every three months

- 抽出原缸內水量之 1/5 後，加入新海水(先確認新海水鹽度和原缸相同)

MA3029-A 養殖室停電處理

停電時：

- 打開窗戶，保持通風
- 拉起窗簾，避免陽光直射(溫度上升，水中溶氧量會降低)
- 將沉水馬達、外掛馬達、蛋白機電源開關關掉
- 使用乾電池式空氣幫浦連接風管和氣泡石打氣，幫浦放置位置務必高於水位(避免無電力時，水倒抽)。若幫浦出風量高，可使用分氣閥調節
- 每小時確認魚隻狀態和幫浦打氣狀況

復電時：

- 關閉窗戶，窗簾復位，開啟冷氣至 26°C
- 將沉水馬達、外掛馬達、蛋白機電源一一開啟
- 將乾電池式空氣幫浦收起，放回原處
- 確認魚隻狀態和各缸過濾、打氣狀況

M3029A 人員進出表

[illegible]

M3029A 人員進出表

[illegible]

M3029A 人員進出表

[illegible]